





Pocket Mapple Digital

インストールマニュアル

💮 昭 文 社



インストール前の確認事項

1.お持ちのパソコンと PDAが、ActiveSyncで接続されていることをご確認ください。

📀 Microsoft ActiveSync						
ファイル(E)	表示♡)	ツール① へル	/ブ(田)			
③ 同期	※ 中止	に 詳細		1プション		
Pocket_PC						
接続完了 同期完了						
情報の種業	1	状態				

2.お持ちの PDAのプロセッサの種類をご確認ください。

確認方法

PDAのスタートメニューから、 設定]-[システム]-[バージョン情報]の順に選択して、バ ージョン画面を表示させ、中ほどに表示されている「プロセッサ」の項目をご確認くだ さい。

 設定 ぱく15:48 ① パージョン情報 Windows Mobile(TM) 2003 Second Edition パージョン 4.21.1088 (Build 14132) (C) 1996 - 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. この製品は日本国著作権法および国際条 約により保護されています。 プロセッサ: Intel(R) PXA255 メモリ: 62.82 MB 拡張スロット: 未使用 	MIPS S+B 上記以外 のうち、いずれかが表示されています。
バージョン デバイス ID 著作権 A ~	





システムのインストール(パソコンでの操作)

- 1.Super Mapple Digitalがインストールされているフォルダを開いてください。 Super Mapple Digital のインストール時にインストール先を変更していなければ
- 「C:\Program Files\Super Mapple Digital Ver.6」になります。
- 2.フォルダ内の「Pocket Mapple Digital」フォルダを開いてください。

3.ご利用の FDAの種類に応じて、以下のファイルを選択します。

🗁 Pocket Mapple Digital						
ファイル(E) 編集(E) 表示	── お気に)	入り(<u>A</u>) ツール(D ヘルプ(円)	1		
🕞 ēs 🔹 🌍 - 🏂	🔎 検索	🕞 วรมรั	B 🖻 🗙 🗳	•		
アドレス(D) 🛅 C:¥Program Files¥Super Mapple Digital Ver.6¥Pocket Mapple Digital 🕑 🛃 移動						
名前 🔺	サイズ	種類	更新日時			
(主所db		ファイル フォルダ	2005/06/08 17:47			
🗀 鉄道駅db		ファイル フォルダ	2005/06/08 17:48			
🛅 PMD.住所IDB.CAB	6,655 KB	Archive file	2005/05/23 17:22			
🛅 PMD.鉄道駅IDB.CAB	594 KB	Archive file	2005/05/23 17:22			
🛅 PocketMappleD.ARM.cab	711 KB	Archive file	2005/05/24 18:18			
🛅 PocketMappleD.MIPS.cab	759 KB	Archive file	2005/05/24 18:18			
🛅 PocketMappleD.SH3.cab	695 KB	Archive file	2005/05/24 18:18			
7 個のオブジェクト 9.18 MB 😏 マイ コンピュータ 🤢						

PDAの「プロセッサ」の種類によって、コピーするファイルが異なります。 プロセッサが「MIPS~」と記載されている場合・・・

PocketMapp1eD.MIPS.cab RMD.住所 IDB.CAB RMD.鉄道駅 IDB.CAB

プロセッサが「SHB~」と記載されている場合・・・

PocketMapp1eD.SH3.cab RMD.住所 IDB.CAB

FMD.鉄道駅 IDB.CAB

上記以外のプロセッサが記載されている場合は

PocketMappleD.ARM.cab

RMD.住所 IDB.CAB

RMD.鉄道駅 IDB.CAB

上記のファイルを、PDA本体のフォルダにコピーしてください。保存先は PDA本体であれ ばどこでも構いません。



システムのインストール(PDAでの操作)

1.PDAの「ファイルエクスプローラ」で、ファイルをコピーしたフォルダを開きます。 2.「PocketMappTeD.***.cab」をタップすると、自動的にインストールが始まります。

ם בכל אראיד 📅	5 🗱 📢	16:11 😣	<i></i>	Shobunsha Po	cketî 🗱 🔫	16:13
📒 個人用 🗸		名前順 ▼		個人用 🗸		名前順 ▼
☆PMD.住所IDB ঔPMD.鉄道駅IDB ঔPocketMapple	05/07/02 05/07/02 05/07/02	6.49MB 593KB 710KB		PMD.(主所IDB hobunsha Pocki ファイルをコピーしi ¥My Documents¥Sh	05/07/02 etMappleD6 ま ています iobunsha¥Map	6.49MB ECXL
編集 獣 🏼 📒 📗)	A -	編集	ミ 開く ▲ 🚺 📗	.]	A -

3.インストールが完了したら、引き続き「PMD.住所 IDB.CAB」「PMD.鉄道駅 IDB.CAB」を 順にタップして、検索データのインストールを行ってください。



最新の PDAでは、インストール終了後に左 のようなメッセージが表示されることがあり ますが、動作には影響ございません。そのま まご利用ください。



地図インストール時の注意

ここでは、Pocket Mapple Digital用ベクトル地図データの保存先について説明をしています。地図インストールの基本的な操作につきましては、「Super Mapple Digital マニュアル」を開き、「付属アプリケーション」から「Pocket MappleDigital」の「地図のインストール」をご参照願います。

メモリーカード内のファイル「 ignore_my_docs」について

PCのエクスプローラなどでメモリーカードの内容を表示すると、カードの直下に 「ignore_my_docs」というファイルが存在する場合があります。

このファイルと「My Documents」フォルダがメモリーカード直下に置かれていると、「My Documents」内にある Pocket Mapple Digital用の各種ファイルが読み取れない可能性が ありますので、削除してください。

昭文社



フォルダ構造について

PDA本体や PDAに挿入されたメモリーカードに直接地図をインストールする場合、フォル ダの構造は以下のようになります。

PDA本体 /メモリーカード

My Documents Shobunsha フォルダ Map フォルダ levelL フォルダ *.mpi/mdi

> levelM フォルダ *.mpi/mdi

> levelS フォルダ *.mpi/mdi

切り出し名称 .ml 切り出し名称 .rcl

一方、一旦 PCや PCに接続されたメモリーカードに切り出す場合は、データ管理の仕様 上、切り出し時に指定した名称がフォルダ名となり、以下のような構成になります。

PC保存先 Shobunsha フォルダ 切り出し名称 フォルダ・・・ Map フォルダ levelL フォルダ *.mpi/mdi levelM フォルダ

*.mpi/mdi

levelS フォルダ *.mpi/mdi

切り出し名称 .ml 切り出し名称 .rcl

この状態で「Shobunsha」フォルダ以下を PDAにコピーしても、地図データを見ることが できません。

PCに保存したデータを PDAに移動する場合は、切り出し名称フォルダ()を「Shobunsha」 にリネームし、 PDA の本体 /メモリーカードの「 My Documents」に 以下の全ファイルを 上書きコピーすることで利用可能となります。

5